AsteriskNOW

Obsah:

1. Úvod

2. Inštalácia

3. Konfigurácia

- 3.1. Pridávanie extensions (používateľov)
- 3.2. Registrácia a Autentifikácia
- 3.3. Intradomain call
- 3.4. Interdomain call
 - 3.4.1. Vytvorenie Trunks
 - 3.4.2. Vytvorenie Outbound Routes
- **3.5. Instant Messaging**
- **3.6. Presence**

4. Zdroje

1. Úvod

Asterisk je free a opensource software, ktorý vytvára širokú škálu telefónnych aplikácií a služieb napríklad IP PBX systém, VoIP gateway, conference server, voicemail, IVR system, Call center ACD,...

Asterisk zahŕňa všetky základné "stavebné bloky" potrebné

na vytvorenie systému PBX, IVR systému alebo prakticky akéhokoľvek iného druhu komunikačného riešenia. K "blokom" v súprave patria:

- Drivers for various VoIP protocols.
- Drivers for PSTN interface cards and devices.
- Routing and call handling for incoming calls.
- Outbound call generation and routing.
- Media management functions (record, play, generate tone, etc.).
- Call detail recording for accounting and billing.
- Transcoding (conversion from one media format to another).
- Protocol conversion (conversion from one protocol to another).
- Database integration for accessing information on relational databases.
- Web services integration for accessing data using standard internet protocols.
- LDAP integration for accessing corporate directory systems.
- Single and mult-party call bridging.
- Call recording and monitoring functions.
- Integrated "Dialplan" scripting language for call processing.
- External call management in any programming or scripting language through Asterisk Gateway Interface (AGI)
- Event notification and CTI integration via the Asterisk Manager Interface (AMI).
- Speech synthesis (aka "text-to-speech") in various languages and dialects using third party engines.
- Speech recognition in various languages using third party recognition engines.

2. Inštalácia

stiahneme si ISO AsteriskNOW CD z: http://www.asterisk.org/downloads/asterisknow/i386/asterisknow32.iso

Systém dáme bootovať z tohoto CD.

Objaví sa menu:



Vyberieme prvú možnosť (<ENTER>) : "To install with Asterisk 1.6 and FreePBX"

V ďalšom menu (Hard disk layout) je dobré vybrať : "Remove all partitions on selected drives and create default layout" čo vymaže všetky dáta na disku.

Timezone settings: vybrať časové pásmo

Root password: vybrať si heslo pre root-a

Začne inštalácia operačného systému CentOS + Asterisk + FreePBX (GUI pre konfiguráciu Asterisku)

3. Konfigurácia

Po inštalácii sa treba prihlásiť ako ROOT.

Sieťové nastavenia sa dajú robiť pomocou príkazu system-network-config (alebo setup->network configuration)

Edit Devices:

Static IP: 158.193.139.80 Netmask: 255.255.255.0 Default Gateway IP: 158.193.139.1 DNS configuration:

> hostname:server.a.local Primary DNS: 158.193.152.2 Search: netlab.kis.fri.uniza.sk

Ešte treba nastaviť : domainname a.local

Reštartovať...

(Pri dlhom bootovaní na starting sendmail zadať: chkconfig --levels 345 sendmail off)

Objavi sa obrazovka ak chceme pouzit na konfiguraciu FreePBX(v našom prípade áno) tak

Point your browser to <u>http://158.193.139.80/</u>

Klik FreePBX administration.

Defaultné prihlasovacie meno/heslo: freepbx/fpbx

3.1. Pridávanie extensions (používateľov):

Extensions -> Add extension -> Generic SIP device -> Submit

Add SIP Extension

Add Extension

123
Novy
123

Device Options

This device uses sip technology.

secret	tajneheslo99	← autentifikácia
dtmfmode	rfc2833	

Po potvrdení SUBMIT sa vytvorí extension 123:

Extension: 123		Add Extension
		Novy <123>
		Peto Repan <201>
🖧 Delete Extension	123	Martin Galovic <202>
		Radek Sevcik <323>
Edit Extension		
Display Name	Novy	
CID Num Alias		
SIP Alias	123	
Extension Options		
Outbound CID	Maaaatoo	0
Ring Time	Default 👻	•
Call Waiting	Enable	•
Call Screening	Disable	•
Pinless Dialing	Disable	•
Emergency CID		
Device Options		
This device uses sip	technology	ý.
secret	tajneheslo	099
dtmfmode	rfc2833	
canreinvite	no	
context	from-interr	nal
host	dynamic	
type	friend	
nat	yes	
port	5060	
qualify	yes	
callgroup		
pickupgroup		
disallow		
allow		
dial	SIP/123	
accountcode		
mailbox	123@dev	ice
deny 0.0.0/0.0.		.0.0
permit 0.0.0/0.0.		.0.0

Outbound CID - je názov volajúceho ktorý sa bude zobrazovať pri medzidoménovom volaní, ak je prázdny, tak sa používa Display Name

3.2. Registrácia a Autentifikácia:

Cez SIP klienta(Blink, XLite, ...) prihlásiť pomocou čísla (User Extension) a hesla (Secret) Pr.: 123 a tajneheslo99

3.3. Intradomain call:

Zadať ID volaného prípadne aj doménu Pr.: 202@a.local



Na interdomain call budeme potrebovať vytvoriť (1.)**Trunks** medzi SIP servermi a (2.)**Outbound Routes**.

3.4.1. Vytvorenie Trunks:

Použijeme metódu "SIP PEER/USER Trunk Pairing".

Majme dva (PBX 201 a PBX 202), jeden v doméne a.local a druhý v doméne b.local. SIP Trunky sú znázornené šípkami smerovanými k ich PBX.

Na strane PBX 201 potrebujeme nakonfigurovať outbound trunk (202-peer) ktorý bude spojený s PBX 202 pomocou užívateľa 201-user. Na PBX 202 potrebujeme vytvoriť užívateľa 201-user na inbound trunku. Používateľ 201-user sa bude registrovať na PBX 202.

Na PBX 201 potrebujeme ešte vytvoriť používateľa 202-user na inbound trunku aby sa mohol 201peer z PBX 202 cez neho registrovať.

(Mená trunkov a užívateľov sa môžu volať hociako)

Nastavenie Trunku na PBX 201:

Trunks -> Add SIP Trunk

Add SIP Trunk		Add Trunk	
		Channel gl	0 (zap)
General Settings			
Trunk Description:	202-peer		
Outbound Caller ID:			
CID Options:	Allow Any	CID 🔹	
Maximum Channels:			
Disable Trunk:	🔲 Disable		
Monitor Trunk Failures:			🔲 Enable
Outgoing Settings			
Trunk Name:	202-peer		
PEER Details:			
host=server.b.local username=201-user fromuser=201-user secret=201-password type=peer qualify=yes			
Incoming Settings			
USER Context:	202-user		
USER Details:			
<pre>secret=202-password type=user context=from-trunk</pre>			
Sources atom-seding			
Registration			
Register String:			
abcdefgh			

Submit Changes

Po potvdrení Submit Changes sa vytvorí trunk 202-peer (sip)

Add Trunk 202-peer (sip) Channel g0 (zap) Host – PBX IP alebo domain name na ktorý sa chceme pripojiť Username – meno PBX 202 užívateľa cez ktorého sa budeme autentifikovať From user – používa sa pri autentifikácii Type=peer – trunk je typu peer

USER Context – meno používateľa ktoré bude PBX 202 využívať na prihlásenie sa na PBX 201 Type=user – user account v peer/user trunk pairing metóde context=from-trunk – tento používateľ je dostupný cez trunk

Nastavenie Trunku na PBX 202:

Add SIP Trunk		Add Trunk		
	[Channel g0) (zap)	
General Settings				
Trunk Description: Outbound Caller ID: CID Options: Maximum Channels: Disable Trunk: Monitor Trunk Failures:	201-peer	CID 🔻	Enable	
Outgoing Settings Trunk Name: PEER Details:	201-peer			
host=server.b.local username=202-user fromuser=202-user secret=202-password type=peer qualify=yes				
Incoming Settings				
USER Context: USER Details:	201-user			
secret=201-password type=user context=from-trunk				
Registration				
Register String:				
Submit Changes				

Po potvdrení Submit Changes sa vytvorí trunk 201-peer (sip)

Add Trunk
201-peer (sip)
Channel g0 (zap)

Overenie trunkov pomocou príkazu: sip show peers

3.4.2. Vytvorenie Outbound Routes:

Slúži nám na "adresovanie" hovorov do druhej domény.

Vytvorenie Outbound Route na PBX 201:

Outbound Routes -> Add Route

Add Route

Route Name:	201-dial-202		Route Name – názov (hociaký)
Route CID:		CVerride Extension CID	
Route Password:			
Emergency Dialing:			Dial Patterns – pravidlá
Intra Company Route:			prefixov čísel, určujú tvar čísel
Music On Hold?	default 👻		ktoré budú prislúchať
Dial Patterns			konkrétnemu trunku(Trunk
	202 XXX		Sequence – v našom prípade
			SIP/202-peer).
			"X" znamena lubovolnu cifru
			0-9 0-9" znamená nevnú cifru
	Clean & Remove duplicates		")" znamená že pevné číslo
Dial patterns wizards:	(pick one)	•	pred týmto znakom sa bude
Trunk Sequence			vo volanej doméne ignorovať
	SIP/202-peer 💌 🏛		(odoberať z pôvodne
	- -		vytáčaného čísla)
			"+" pevne cisio pred tymto znakom sa vo volanej doméne
Submit Changes			pridáva k vytáčanému
			(pôvodnému) číslu

Príklad:

Dial Patterns: 202 XXX

Trunk Sequence: SIP/202-peer

Chceme z PBX 201 zavolať priamo na PBX 202 užívateľovi 626, vytočíme teda "202626", toto číslo spĺňa podmienku prvé 3 cifry = 202 a nasledujú práve 3 ľubovoľné cifry čo adresuje tento hovor na trunk "202-peer" (čiže prihlási užívateľa 201-user ktorý je zaregistrovaný na PBX 202), odstráni prvé 3 cifry (vďaka "|") a vytočí číslo po úprave (takže "626")

Vytvorenie Outbound Outbound Routes -> Ac Add Route	Route na PBX 202: dd Route	
Route Name: Route CID: Route Password: Emergency Dialing: Intra Company Route: Music On Hold? Dial Patterns	202-dial-201	Override Extension CID
	201 XXX	
Dial pattorna wizarda.	Liean & Remove duplicates	
Trunk Sequence	(pick one)	-

Submit Changes

3.5. Instant Messaging:

AsteriskNOW 1.7.1 nepodporuje SIMPLE protokol ktorý využíva metódu MESSAGE

189 75.842956 192.168.1.103	192.168.1.201	SIP	Request: MESSAGE sip:2020192.168.1.201 (text/html)
190 75.844330 192.168.1.201	192.168.1.103	SIP	Status: 415 Unsupported Media Type
192 76.034451 192.168.1.103	192.168.1.201	SIP	Request: MESSAGE sip:202@192.168.1.201 (text/plain)
193 76.037343 192.168.1.201	192.168.1.103	SIP	Status: 405 Method Not Allowed

Takýto packet je na serveri dropnutý.

3.6. Presence:

AsteriskNOW 1.7.1 takisto nepodporuje agent-based presence (presence server) ale iba end-to-end presence model (automaticky):

53 37.861381	192.168.1.103	192.168.1.201	SIP	Request: SUBSCRIBE sip:323@192.168.1.201, in-dialog
54 37.865177	192.168.1.201	192.168.1.103	SIP	Status: 401 Unauthorized
55 37.877500	192.168.1.103	192.168.1.201	SIP	Request: SUBSCRIBE sip:323@192.168.1.201, in-dialog
56 37.879175	192.168.1.201	192.168.1.103	SIP	Status: 200 OK
57 37.880178	192.168.1.201	192.168.1.103	SIP/XML	Request: NOTIFY sip:201@192.168.1.103:59991
58 37.894213	192.168.1.103	192.168.1.201	SIP	Status: 200 OK

4. Zdroje:

Oficiálna dokumentácia: https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+1.8+Documentation

http://www.asterisk.org/asterisk http://www.asterisk.org/AsteriskNOW-1.5-QuickStart